ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Инструкция по настройке доступа в систему электронного читального зала ФГБУ «Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина»

(Версия 7)

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Перечень сокращений 2

Введение 3

1. Генерация сертификатов для рабочих мест 3

2. Установка сертификатов на рабочие места 4

2.1. Для ОС Windows 4

2.2. Для ОС Linux 7

3. Завершение настройки доступа в систему ЭЧЗ ПБ 11

4. Запись пользователя (регистрация) 11

Перечень сокращений

АРМ (РМ)	Автоматизированное рабочее место
Оператор ЭЧЗ	Лицо, отвечающее за предоставление доступа к ресурсам Президентской библиотеки и библиотечно-информационное обслуживание в ЭЧЗ
Пользователь Портала	Лицо, имеющее доступ к (открытым) ресурсам Президентской библиотеки, представленным на интернет-портале Учреждения http://www.prlib.ru в ознакомительных целях.
Пользователь ЭЧЗ	Лицо, являющееся авторизованным пользователем Портала, подтвердившее свою учётную запись в ЭЧЗ и получившее доступ к фонду Президентской библиотеки в полном объёме через Систему ЭЧЗ ПБ https://cud.prlib.ru
Портал	Интернет-портал ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://www.prlib.ru, предназначен для доступа к части фонда с любого устройства в ознакомительных целях (исключён доступ к материалам ЭЧЗ).
Президентская библиотека	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
Система ЭЧЗ ПБ	Система электронного читального зала ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» https://cud.prlib.ru, предназначенная для предоставления доступа к фонду Президентской библиотеки в полном объёме пользователям ЭЧЗ.
ЭЧЗ	Электронный читальный зал, создаваемый на базе учреждения – контрагента, которому предоставлен доступ к фонду Президентской библиотеки в соответствии с действующим Соглашением о сотрудничестве или Договором о подключении

Введение

Данная Инструкция содержит порядок настройки рабочих мест в соответствии с техническими требованиями организации доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в ОС Windows и семейства ОС Linux.

По окончании настройки АРМ работа с информационными ресурсами Президентской библиотеки осуществляется в системе электронного читального зала (далее – система ЭЧЗ ПБ): https://cud.prlib.ru

По техническим вопросам обращайтесь на адрес технической поддержки – rrr@prlib.ru.

1. Генерация сертификатов для рабочих мест

Для просмотра документов в системе ЭЧЗ ПБ необходимо установить сертификаты ключей доступа на каждое рабочее место.

Для генерации сертификатов:

1) перейдите по ссылке на Портал: https://www.prlib.ru/ и авторизуйтесь в личном кабинете Оператора ЭЧЗ;
2) перейдите на вкладку «**ЭЧЗ**» – «**Ключи доступа**» и нажмите на кнопку «Скачать архив» (рис. 1) – сертификаты для АРМ читателей генерируются по количеству АРМ в ЭЧЗ.



Рис. 1. Скачать архив

3) скачайте по одному сертификату на каждое рабочее место (рис. 2). При необходимости задайте имя для каждого рабочего места в столбце «АРМ».



Рис. 2. Скачать сертификат (на одно рабочее место)

2. Установка сертификатов на рабочие места

2.1. Для ОС Windows

Для установки сертификата кликните по скачанному сертификату. С помощью запустившейся программы «Мастер импорта сертификатов» установите сертификат на компьютер, следуя указаниям (используется выбор настроек по умолчанию – рис. 3-4).



Рис. 3. Мастер импорта сертификатов



Рис.4. Запуск установки сертификата

Введите пароль для сертификата:



Рис. 5. Ввод пароля **«password»**

Паролем являются 8 букв, введённых латиницей в поле ввода пароля для закрытого ключа: **password**

При запросе «Хранилище сертификата» выберите «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и затем нажмите на кнопку «Обзор» (рис. 6).



Рисунок 6. Выбор хранилища сертификата

Из предложенных вариантов в списке папок выберите папку «Личное» и завершите установку (рис. 6-7).



Рис.7. Завершение установки сертификата

Внимание! Продолжительность активации сертификата – от 40 минут до 1 часа.

3) Для проверки доступа (сертификат будет активирован спустя 40-60 минут) перейдите в систему ЭЧЗ ПБ по ссылке https://cud.prlib.ru. Операционная система предложит выбрать сертификат из

установленных ранее (рис. 8).



Рис.8. Выбор сертификата

На экране откроется страница авторизации в системе ЭЧЗ ПБ (отличается визуально от Портала наличием баннера с информацией об ЭЧЗ и сертификате в верхней части страницы – рис. 9)



Рис.9. Окно авторизации в системе ЭЧЗ ПБ

2.2. Для ОС Linux

При использовании браузера MozillaFirefox:

1) Запустите браузер и перейдите в Настройки – Приватность и защита – «Просмотр сертификатов» (рис. 10)



Рис. 10. Просмотр сертификатов

2) В окне «Управление сертификатами» нажмите «Импортировать» (рис. 11)



Рис. 11. Импорт сертификата

3) В процессе импорта, в окне запроса пароля введите: **password** (рис. 12)



Рис. 12. Ввод пароля **«password»**

4) сертификат с названием **node…** появится в списке сертификатов (рис. 13)



Рис. 13. Отображение сертификата

5) Перейдите в систему ЭЧЗ ПБ – https://cud.prlib.ru
6) Выберите сертификат доступа (рис. 14)



Рис. 14. Выбор сертификата

7) На экране будет открыта страница авторизации в системе ЭЧЗ ПБ (отличается визуально от Портала наличием баннера с информацией о ЭЧЗ и сертификате в верхней части страницы – рис. 15)



Рис. 15. Окно авторизации (в системе ЭЧЗ ПБ)

При использовании других браузеров установка сертификата происходит аналогичным образом в настройках браузера – в разделе

«Управление сертификатами»: chrome://settings/certificates (пример для браузера Google Chrome).

3. Завершение настройки доступа в систему ЭЧЗ ПБ

Для завершения настройки и подключения ЭЧЗ Оператору ЭЧЗ необходимо авторизоваться в личном кабинете в системе ЭЧЗ ПБ https://cud.prlib.ru. До подключения ЭЧЗ пользователи не смогут авторизоваться в системе ЭЧЗ ПБ.

Для проверки доступа откройте любой документ со статусом «Доступно только в Электронных читальных залах» (рис. 16).



Рис. 16. Доступно для просмотра в ЭЧЗ.
Обозначение в результатах поиска

Под библиографическим описанием имеется ссылка на карту, на которой можно посмотреть ближайшие либо все электронные читальные залы.

Примеры документов для проверки доступа:
- книга: https://cud.prlib.ru/item/400098
- архивное дело: https://cud.prlib.ru/item/1894733

4. Запись пользователя (регистрация)

Процесс регистрации делится на этапы:

1) самостоятельная регистрация на Портале – создание личного кабинета на https://www.prlib.ru
2) авторизация в системе ЭЧЗ ПБ: https://cud.prlib.ru (доступ осуществляется только на АРМ в ЭЧЗ).
3) регистрация в ЭЧЗ – пользователь вводит данные ФИО, подтверждает «согласие на обработку персональных данных» и нажимает «Зарегистрироваться» (рис. 17).



Рис. 17. Регистрация в ЭЧЗ

В результате регистрации происходит присвоение роли «Пользователь ЭЧЗ», номера читательского билета в системе ЭЧЗ ПБ, открывается личный кабинет пользователя ЭЧЗ (рис. 18).



Рис. 18. Личный кабинет пользователя ЭЧЗ

Работа с информационными ресурсами Президентской библиотеки (в полном объёме) осуществляется только через систему ЭЧЗ ПБ https://cud.prlib.ru.